

# Estä Microsoft Ed- gen käynnistyminen

[Peruskäyttäjälle.net](http://Peruskäyttäjälle.net)

Ohjeen versio 7.4.2021



Tämä teos on lisensoitu **Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen** -lisenssillä. Tarkastele lisenssiä osoitteessa <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi>

Voit jakaa tätä teosta, kunhan mainitset selkeästi sen alkuperäksi ja tekijäksi [Peruskayttajalle.net](http://Peruskayttajalle.net) -sivuston.

- Peruskayttajalle.netin [Creative Commons-esittely](https://peruskayttajalle.net/tietoja.php#cc) (<https://peruskayttajalle.net/tietoja.php#cc>)
- Lisätietoa [Creative Commonsista suomeksi](https://creativecommons.fi/) (<https://creativecommons.fi/>)



# Sisällysluettelo

1	Johdanto.....	3
2	Edge Blocker Windows 7:ssä .....	3
2.1	Vaihda oletuksena käytettävä nettiselain .....	3
2.2	Edge Blockerin lataaminen ja käyttö.....	5
3	Edge Blocker Windows 10:ssä .....	9
3.1	Vaihda oletuksena käytettävä nettiselain .....	9
3.2	Edge Blockerin lataaminen ja käyttö.....	11
4	Windows 10:n versiosta.....	15



# 1 Johdanto

---

Microsoft Edge -nettiselain on kiinteä osa Windows 10:tä, kuten Internet Explorer Windows 7:ssä. Siksi Edgen poistaminen ei ole suositeltavaa peruskäyttäjälle. Edgen käynnistymisen voi kuitenkin estää.

Peruskäyttäjälle helpoin tapa Edgen käynnistymisen estämiseen on käyttää ohjelmaa nimeltä [Edge Blocker](https://www.sordum.org/9312/edge-blocker-v1-7/) (<https://www.sordum.org/9312/edge-blocker-v1-7/>). Edge Blockeria ei tarvitse asentaa ja sen käyttäminen on erittäin helppoa.

Edgen ja Windowsin päivitysten myötä Edgen käynnistymisen estäminen voi kumoutua. Siksi Edge Blockeria päivitetään tarpeen vaatiessa ja Edgen käynnistymisen voi estää uudeleen lataamalla ja suorittamalla Edge Blockerin päivitetyn version.

Tässä ohjeessa käydään läpi Edge Blockerin lataaminen ja käyttäminen sekä oletuksena käytettävän nettiselaimen vaihtaminen Windows 7:ssä ja Windows 10:ssä.

Jos et ole varma, mitä Windowsin versiota käytät, Peruskäyttäjälle.netistä löytyy [linkki](https://peruskayttajalle.net/linkkeja.php#perustiedot) (<https://peruskayttajalle.net/linkkeja.php#perustiedot>) asian tarkistamiseen.

## 2 Edge Blocker Windows 7:ssä

---

### 2.1 Vaihda oletuksena käytettävä nettiselain

Microsoft tyrkyttää Edgeä myös Windows 7:ään innokkaasti. Kokemukseni mukaan Edge asennetaan Windows 7:ään pahimmillaan väkisin. Kuitenkin Edgen tuki päättyy Windows 7:ssä jo heinäkuussa 2021.

Ennen Edge Blockerin käyttöä pitää varmistua siitä, että Edgeä ei ole asetettu oletuksena käytettäväksi nettiselaimeksi. Jos Edge on asetettu oletusselaimeksi, pitää oletusselain vaihtaa johonkin muuhun Windowsiin asennettuun nettiselaimeseen.


Voit vaihtaa oletuksena käytettävän nettiselaimen Windows 7:ssä seuraavasti:



1. Avaa nettiselain, jota haluat käyttää oletusselaimena Edgen sijaan. Tällöin avaamaasi nettiselain voi kysyä, haluatko vaihtaa sen oletuksena käytettäväksi nettiselaimeksi. Seuraavaksi hyväksy oletusselaimen vaihtaminen.


Jos nettiselain ei tarjoa oletusselaimen vaihtamista, täytyy oletusselain vaihtaa Ohjauspaneelin kautta. Siirry kohtaan 2.

2. Napsauta Käynnistä-valikon kuvaketta ja kirjoita Käynnistä-valikon hakuun sana *oletus*. Seuraavaksi saat listan hakusanaan *oletus* sopivista asetuksista yms. Valitse listasta kohta **Oletusohjelmat**. Esimerkin kuvaa on rajattu (kuva 1).



Kuva 1

3. Avautuvassa ikkunassa otsikon **Valitse ohjelmat, joita Windows käyttää oletusarvoisesti** alla napsauta kohtaa **Määritä oletusohjelmat** (kuva 2).




Kuva 2

4. Seuraavaksi napsauta haluamaasi nettiselainta ikkunan vasemmassa reunassa. Sen jälkeen napsauta ikkunan alareunassa olevaa kohtaa **Aseta tämä ohjelma oletukseksi**. Lopuksi sulje ikkuna napsauttamalla ikkunan oikeassa alareunassa olevaa **OK** -painiketta. Esimerkissä oletusselaimeksi vaihdetaan Mozilla Firefox (kuva 3).

## Määritä oletusohjelmat

Jos haluat määrittää ohjelman niiden tiedostotyyppien ja protokollien oletusohjelmaksi, jotka se voi avata, napsauta ohjelmaa ja valitse Aseta oletukseksi.



Kuva 3

## 2.2 Edge Blockerin lataaminen ja käyttö

Voit ladata Edge Blockerin ja käyttää sitä seuraavasti:

1. Mene osoitteeseen <https://www.sordum.org/9312/edge-blocker-v1-7/>. Napsauta alempana sivulla olevaa **Download** -painiketta, joka on otsikon **Related Posts** yläpuolella (kuva 4).



### ASKADMIN V1.7

55 Comments | Jan 30, 2020


Kuva 4



2. Edge Blocker on pakattu ZIP-tiedostomuodossa olevaan pakettiin. Kun pakattu ZIP-tiedosto on latautunut, täytyy paketti purkaa. Jos tietokoneelle on asennettu jokin pakkausohjelma (esimerkiksi 7-Zip, WinRAR, WinZip, Bandizip, PeaZip), avautuu ZIP-tiedosto automaattisesti pakkausohjelmassa.

Jos mitään pakkausohjelmaa ei ole asennettu, voi ZIP-tiedoston avata Windowsin omalla ohjelmalla.

3. Purkaaksesi tiedoston Windowsin omalla ohjelmalla napsauta tiedostoa hiiren oikealla ja avautuvasta valikosta valitse kohta **Pura kaikki** (kuva 5).



Kuva 5

4. Seuraavaksi ohjelma ehdottaa, mihin kansioon ZIP-tiedosto puretaan. Kansiota ei välttämättä tarvitse muuttaa. Halutessasi voit valita kansion itse napsauttamalla **Selaa** -painiketta.

Valittuasi kansion napsauta rasti ruutuun kohdassa **Näytä lopuksi puretut tiedostot** ja napsauta oikeassa alareunassa olevaa **Pura** -painiketta. Esimerkin kuvaa on rajattu (kuva 6).




Kuva 6

5. ZIP-tiedoston purkamisen jälkeen avautuu automaattisesti Resurssienhallinnan ikkuna, jossa näkyvät ZIP-tiedoston sisältämät tiedostot. Edge Blockerista on olemassa 32- ja 64-bittiset versiot. Todennäköisesti käytössäsi on 64-bittinen Windows.

Jos et ole varma asiasta, voit tarkistaa Windowsin 32- tai 64-bittisyyden helposti ohjeen [Tarkista Windowsin 32- tai 64-bittisyys \(https://peruskayttajalle.net/ohjeet/windowsin\\_bittisyys.php\)](https://peruskayttajalle.net/ohjeet/windowsin_bittisyys.php) avulla.

Edge Blockerin 32-bittinen versio on nimeltään *EdgeBlock* ja 64-bittinen versio on nimeltään *EdgeBlock\_x64*. Napsauta haluamaasi versiota hiiren oikealla ja valitse kohta **Suorita järjestelmänvalvojana**. Esimerkissä käytetään Edge Blockerin 64-bittistä versiota (kuva 7).



Kuva 7

6. Jos olet kirjautuneena Windowsiin käyttäjän oikeuksilla, Käyttäjätilien valvonta voi kysyä järjestelmänvalvojan salasanaa.

Jos olet kirjautuneena järjestelmänvalvojana, Käyttäjätilien valvonta voi kysyä, sallitaanko ohjelman *EdgeBlock.exe* tai *EdgeBlock\_x64.exe* toimia vai ei. Tällöin napsauta Käyttäjätilien valvonnan ikkunassa **Kyllä** -painiketta.

7. Edge Blockerin ikkunassa napsauta **Block** -painiketta estääksesi Microsoft Edgen toiminnan (kuva 8).

8. Seuraavaksi ikkunan vasemmassa reunassa oleva Microsoft Edgen logo muuttuu harmaaksi (kuva 9).





Kuva 8



Kuva 9

9. Tämän jälkeen voit sulkea Edge Blockerin ikkunan ja poistaa Edge Blockerin kansioineen.

10. Jos jostain syystä joudut sallimaan Microsoft Edgen käynnistymisen myöhemmin, lataa ja käynnistä Edge Blocker uudestaan. Tällöin napsauta **Unblock** -painiketta, jolloin Edge käynnistyy jälleen.

11. Kun Microsoft Edgen käynnistyminen on sallittu, Edge Blockerin ikkunan vasemmassa reunassa oleva Microsoft Edgen logo muuttuu värikkääksi kuten kuvassa 8.

# 3 Edge Blocker Windows 10:ssä

## 3.1 Vaihda oletuksena käytettävä nettiselain

Ennen Edge Blockerin käyttöä pitää varmistua siitä, että Edgeä ei ole asetettu oletuksena käytettäväksi nettiselaimeksi. Jos Edge on asetettu oletusselaimeksi, pitää oletusselain vaihtaa johonkin muuhun Windowsiin asennettuun nettiselaimeseen.

Voit vaihtaa oletuksena käytettävän nettiselaimen Windows 10:ssä seuraavasti:

1. Avaa nettiselain, jota haluat käyttää oletusselaimena Edgen sijaan. Tällöin avaamaasi nettiselain voi kysyä, haluatko vaihtaa sen oletuksena käytettäväksi nettiselaimeksi. Seuraavaksi hyväksy oletusselaimen vaihtaminen.

Jos nettiselain ei tarjoa oletusselaimen vaihtamista, täytyy oletusselain vaihtaa Windowsin asetusten kautta. Siirry kohtaan 2.

2. Windows 10:n versiosta riippuen ikkunan vasemmassa alareunassa, Aloitusvalikon oikealla puolella on joko hakutoiminnon suurennuslasi tai "laatikko" hakua varten. Tarvittaessa napsauta suurennuslasia. Kirjoita joko suurennuslasista avautuvaan hakukenttään tai olemassa olevaan hakukenttään siinä olevan tekstin tilalle hakuun teksti *oletussovellukset*.

Seuraavaksi saat listan hakuun *oletussovellukset* sopivista kohteista. Valitse listasta kohta **Oletussovellukset**. Esimerkin kuvaa on rajattu (kuva 10).



Kuva 10


3. Avautuvassa ikkunassa otsikon **Selain** alla näkyy, mikä nettiselain on asetettu oletuksena käytettäväksi nettiselaimeksi. Jos nettiselain on jokin muu kuin Microsoft Edge, asialle ei tarvitse tehdä mitään. Jos nettiselaimena on Edge, napsauta otsikon alla olevaa tekstiä *Microsoft Edge* (kuva 11).

## Selain




Kuva 11

4. Avautuvassa valikossa napsauta haluamaasi nettiselainta. Esimerkissä oletuksena käytettäväksi nettiselaimeksi valitaan Mozilla Firefox (kuva 12).



Kuva 12

5. Seuraavaksi näkyviin voi tulla ikkuna, jossa suositellaan pysymään Edgen käytössä. Tällöin napsauta ikkunassa linkkiä **Vaihda joka tapauksessa** (kuva 13).



Kuva 13

6. Lopuksi voit sulkea avoinna olevan ikkunan.

## 3.2 Edge Blockerin lataaminen ja käyttö

Voit ladata Edge Blockerin ja käyttää sitä seuraavasti:

1. Mene osoitteeseen <https://www.sordum.org/9312/edge-blocker-v1-7/>. Napsauta alempana sivulla olevaa **Download** -painiketta, joka on otsikon **Related Posts** yläpuolella (kuva 14).




Kuva 14



2. Edge Blocker on pakattu ZIP-tiedostomuotoa olevaan pakettiin. Kun pakattu ZIP-tiedosto on latautunut, täytyy paketti purkaa. Jos tietokoneelle on asennettu jokin pakkausohjelma (esimerkiksi 7-Zip, WinRAR, WinZip, Bandizip, PeaZip), avautuu ZIP-tiedosto automaattisesti pakkausohjelmassa.

Jos mitään pakkausohjelmaa ei ole asennettu, voi ZIP-tiedoston avata Windowsin omalla ohjelmalla.

3. Purkaaksesi tiedoston Windowsin omalla ohjelmalla napsauta tiedostoa hiiren oikealla ja avautuvasta valikosta valitse kohta **Pura kaikki** (kuva 15).



Kuva 15

4. Seuraavaksi ohjelma ehdottaa, mihin kansioon ZIP-tiedosto puretaan. Kansiota ei välttämättä tarvitse muuttaa. Halutessasi voit valita kansion itse napsauttamalla **Selaa** -painiketta.

Valittuasi kansion napsauta rasti ruutuun kohdassa **Näytä lopuksi puretut tiedostot** ja napsauta oikeassa alareunassa olevaa **Pura** -painiketta. Esimerkin kuvaa on rajattu (kuva 16).




Kuva 16

5. ZIP-tiedoston purkamisen jälkeen avautuu automaattisesti Resurssienhallinnan ikkuna, jossa näkyvät ZIP-tiedoston sisältämät tiedostot. Edge Blockerista on olemassa 32- ja 64-bittiset versiot. Todennäköisesti käytössäsi on 64-bittinen Windows.

Jos et ole varma asiasta, voit tarkistaa Windowsin 32- tai 64-bittisyyden helposti ohjeen [Tarkista Windowsin 32- tai 64-bittisyys \(https://peruskayttajalle.net/ohjeet/windowsin\\_bittisyys.php\)](https://peruskayttajalle.net/ohjeet/windowsin_bittisyys.php) avulla.

Edge Blockerin 32-bittinen versio on nimeltään *EdgeBlock* ja 64-bittinen versio on nimeltään *EdgeBlock\_x64*. Napsauta haluamaasi versiota hiiren oikealla ja valitse kohta **Suorita järjestelmänvalvojana**. Esimerkissä käytetään Edge Blockerin 64-bittistä versiota (kuva 17).



Kuva 17

6. Jos olet kirjautuneena Windowsiin käyttäjän oikeuksilla, Käyttäjätilien valvonta voi kysyä järjestelmänvalvojan salasanaa.


Jos olet kirjautuneena järjestelmänvalvojana, Käyttäjätilien valvonta voi kysyä, sallitaanko ohjelman *EdgeBlock.exe* tai *EdgeBlock\_x64.exe* toimia vai ei. Tällöin napsauta Käyttäjätilien valvonnan ikkunassa **Kyllä** -painiketta.

7. Edge Blockerin ikkunassa napsauta **Block** -painiketta estääksesi Microsoft Edgen toiminnan (kuva 18).



Kuva 18

8. Seuraavaksi ikkunan vasemmassa reunassa oleva Microsoft Edgen logo muuttuu harmaaksi (kuva 19).



Kuva 19

9. Tämän jälkeen voit sulkea Edge Blockerin ikkunan ja poistaa Edge Blockerin kansioineen.

10. Jos jostain syystä joudut sallimaan Microsoft Edgen käynnistymisen myöhemmin, lataa ja käynnistä Edge Blocker uudestaan. Tällöin napsauta **Unblock** -painiketta, jolloin Edge käynnistyy jälleen.

11. Kun Microsoft Edgen käynnistyminen on sallittu, Edge Blockerin ikkunan vasemmassa reunassa oleva Microsoft Edgen logo muuttuu värikkääksi kuten kuvassa 18.

# 4 Windows 10:n versiosta

---

Windows 10:een julkaistaan kaksi suurta ominaisuuspäivitystä vuodessa. Näiden päivitysten myötä Windows 10:n ulkoasuun ja toimintoihin tulee usein muutoksia. Siksi tämä ohje saattaa poiketa siitä, miltä Windows 10 ja sen toiminnot näyttävät omalla tietokoneellasi.

Tämä ohje on tehty tai tämä ohje on päivitetty Windows 10:n lokakuun 2020 ominaisuuspäivityksen (versionumero 20H2) mukaan. Peruskäyttäjälle.netin Ohjeet -sivulta löytyy aina uusin tieto siitä, mitä Windows 10:n versiota ohjeiden tekemiseen on käytetty:

<https://peruskayttajalle.net/ohjeet.php#a>

Jos et ole varma, mitä Windows 10:n versiota käytät, olen tehnyt ohjeen [Tarkista Windows 10:n versio](#) ([https://peruskayttajalle.net/ohjeet/w10\\_versio.php](https://peruskayttajalle.net/ohjeet/w10_versio.php)).

Jos et ole varma, mitä Windowsin versiota ylipäätään käytät, [Linkkejä](#) -sivulta löytyy [linkki asian tarkistamiseen](#) (<https://peruskayttajalle.net/linkkeja.php#perustiedot>).

Tietoa Peruskäyttäjälle.netin ohjeiden vanhoista versioista löytyy [Tietoja](#) -sivulta: <https://peruskayttajalle.net/tietoja.php#versiot>

