

Estä Windows 10:n pikakäynnistys

Peruskäyttäjälle.net

Ohjeen versio 10.11.2021



Tämä teos on lisensoitu **Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen** -lisenssillä. Tarkastele lisenssiä osoitteessa <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi>

Voit jakaa tätä teosta, kunhan mainitset selkeästi sen alkuperäksi ja tekijäksi [Peruskäyttäjälle.net](https://peruskayttajalle.net) -sivuston.

- Peruskäyttäjälle.netin [Creative Commons-esittely](https://peruskayttajalle.net/tietoja.php#cc) (<https://peruskayttajalle.net/tietoja.php#cc>)
- Lisätietoa [Creative Commonsista suomeksi](https://creativecommons.fi/) (<https://creativecommons.fi/>)



Sisällysluettelo

1	Johdanto.....	3
2	Pikakäynnistyksen poistaminen käytöstä.....	3
3	Ominaisuuspäivitysten asentamisen jälkeen	6
4	Windows 10:n versiosta.....	6



1 Johdanto

Windows 10:ssä on oletuksena käytössä pikakäynnistystoiminto. Pikakäynnistys nopeuttaa tietokoneen käynnistymistä muutamalla sekunnilla. Mutta samalla pikakäynnistys aiheuttaa myös monenlaisia ongelmia.

Koska pikakäynnistyksestä on enemmän haittaa kuin hyötyä, kannattaa se kytkeä pois käytöstä. Onneksi tämä onnistuu helposti.

Halutessasi voit kytkeä pois käytöstä myös Windowsin horrostilan, josta olen tehnyt ohjeen [Poista käytöstä Windowsin horrostila](https://peruskayttajalle.net/ohjeet/windowsin_horrostila.php) (https://peruskayttajalle.net/ohjeet/windowsin_horrostila.php).

Tässä ohjeessa käydään läpi pikakäynnistysten kytkeminen pois käytöstä Windows 10:ssä.

2 Pikakäynnistysten poistaminen käytöstä

Voit poistaa pikakäynnistysten käytöstä Windows 10:ssä seuraavasti:

1. Windows 10:n versiosta riippuen ikkunan vasemmassa alareunassa, Aloitussvalikon oikealla puolella on joko hakutoiminnon suurennuslasi tai ”laatikko” hakua varten. Tarvittaessa napsauta suurennuslasia. Kirjoita joko suurennuslasista avautuvaan hakukenttään tai olemassa olevaan hakukenttään siinä olevan tekstin tilalle hakuun teksti *virran*.

Seuraavaksi saat listan hakuun *virran* sopivista kohteista. Valitse listasta kohta **Virran ja lepotilan asetukset**. Esimerkin kuvaa on rajattu (kuva 1).

2. Avautuvassa ikkunassa napsauta kohdassa **Lisäasetukset** linkkiä **Virran lisäasetukset** (kuva 2). Ikkunan koosta riippuen linkki voi olla ikkunan alareunassa tai oikeassa yläreunassa.






Kuva 1

Lisäasetukset

Virran lisäasetukset

Kuva 2

3. Avautuvassa **Virranhallinta-asetukset** -ikkunassa napsauta vasemmassa reunassa kohdtaa **Valitse virtapainikkeiden toiminnot** (kuva 3).



Kuva 3

4. Seuraavaksi napsauta otsikon **Määritä virtapainikkeet ja ota käyttöön salasanasuojaus** alla linkkiä **Ei käytettävissä olevien asetusten muuttaminen** (kuva 4).

Määritä virtapainikkeet ja ota käyttöön salasanasuojaus

Valitse tietokoneen virransäästöasetukset. Tällä sivulla tehdyt asetusmuutokset tallennetaan virrankäyttösuunnitelmia.




Ei käytettävissä olevien asetusten muuttaminen

Kuva 4

5. Jos olet kirjautuneena Windowsiin käyttäjän oikeuksilla, Käyttäjätilien valvonta voi kysyä järjestelmänvalvojan salasanaa. Tällöin anna salasana ja napsauta **Kyllä** -painiketta.


Jos olet kirjautuneena järjestelmänvalvojana, Käyttäjätilien valvonta voi kysyä, sallitaanko ohjelman **Virranhallinta-asetusten ohjauspaneeli** toimia vai ei. Tällöin napsauta Käyttäjätilien valvonnan ikkunassa **Kyllä** -painiketta.

6. Napsauta rasti pois ruudusta kohdassa **Ota käyttöön nopea käynnistys (suositus)** (kuva 5).



Kuva 5

7. Lopuksi napsauta ikkunan alareunassa **Tallenna muutokset** -painiketta (kuva 6).



Kuva 6

8. Poistaaksesi pikakäynnistyksen lopullisesti käytöstä käynnistä tietokone uudelleen. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen pikakäynnistys ei ole enää käytössä.



3 Ominaisuuspäivitysten asentamisen jälkeen

Windows 10:een julkaistaan kaksi ominaisuuspäivitystä vuodessa. Ominaisuuspäivitysten asentaminen voi muuttaa osan Windows 10:n asetuksista takaisin oletusasetuksiin, jos asetuksia on muutettu. Samalla myös pikakäynnistys voidaan ottaa uudelleen käyttöön, vaikka se olisi kytketty pois käytöstä.

Siksi ominaisuuspäivityksen asentamisen jälkeen tarkista, että pikakäynnistystä ei ole kytketty takaisin käyttöön. Jos pikakäynnistys on taas käytössä, kytke se uudestaan pois päältä.

4 Windows 10:n versiosta

Windows 10:een julkaistaan kaksi suurta ominaisuuspäivitystä vuodessa. Näiden päivitysten myötä Windows 10:n ulkoasuun ja toimintoihin tulee usein muutoksia. Siksi tämä ohje saattaa poiketa siitä, miltä Windows 10 ja sen toiminnot näyttävät omalla tietokoneellasi.

Tämä ohje on tehty tai tämä ohje on päivitetty Windows 10:n toukokuun 2021 ominaisuuspäivityksen (versionumero 21H1) mukaan. Peruskäyttäjälle.netin Ohjeet -sivulta löytyy aina uusin tieto siitä, mitä Windows 10:n versiota ohjeiden tekemiseen on käytetty:

<https://peruskayttajalle.net/ohjeet.php#a>

Jos et ole varma, mitä Windows 10:n versiota käytät, olen tehnyt ohjeen [Tarkista Windows 10:n versio](https://peruskayttajalle.net/ohjeet/w10_versio.php) (https://peruskayttajalle.net/ohjeet/w10_versio.php).

Jos et ole varma, mitä Windowsin versiota ylipäätään käytät, [Linkkejä -sivulta löytyy linkki asian tarkistamiseen](https://peruskayttajalle.net/linkkeja.php#perustiedot) (<https://peruskayttajalle.net/linkkeja.php#perustiedot>).

Tietoa Peruskäyttäjälle.netin ohjeiden vanhoista versioista löytyy [Tietoja -sivulta](https://peruskayttajalle.net/tietoja.php#versiot):

<https://peruskayttajalle.net/tietoja.php#versiot>

